

የተሻሻለ የወተት ከብቶች
አያያዝ መመርያ

የወተት ላሞች አያያዝ
2010 ዓ.ም





Designed & Printed by

☎ አራት ኪሎ : +251 111 557 788 ገርጂ : +251 116 298 777
✉ 31362 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

www.masterprintaddis.com

2 የወተት ላሞች አያያዝ

የወተት ላሞችን ምርትና ምርታማነት ከሚወስኑ ዋና ዋና ግብዓቶች ውስጥ የመኖና መጠጥ ውሀ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ። የላሞች የመኖና የመጠጥ ውሀ ፍጆታ በዕድሜያቸው፣ ክብደታቸው እና ላሞች ያሉበት ሁኔታ (እንደ እርግዝናና የአለባ ሁኔታ) ይወሰናል።



ቁልፍ መልዕክት

የወተት ላሞች ምርትና ምርታማነት በዋናነት በዝርያቸው ዓይነት የሚወሰን ቢሆንም የሚከተሉት ተጨማሪ ምክንያቶች የራሳቸው ሚና አላቸው።

- የመኖ ጥራትና መጠን እንዲሁም የመጠጥ ውሀ አቅርቦት ሁኔታ
- የላሚ ጤንነት /በአካሏ ላይ ያሉ ችግሮች ለምሳሌ እንደ ማንከስ ያለ፣
- ከበረት ጋር ተያይዞ ያለ ምችት፣ የአካባቢው የአየር ሁኔታ ምርታማ ላሞች ሙቀት አይችሉም
- በአለባ ሰዓት የሚደረጉ አስፈላጊ ተግባራት መኖርና አለመኖር፣ ይህም ማለት ላሚን ማለብ ከመጀመር በፊት ጡቶችን ለብ ባለ ውሀ እና በፎጣ በማጽዳት እንዲነቃቃ ከተደረገ በኋላ መሆን አለበት፣
- ከግትና ጡቶች ጋር በተያያዘ የሚሠሩ ግቶችና ጡቶች ብዛት ለምሳሌ 2 ጡቶች ቢደፈኑ ከአጠቃላይ የወተት ምርት እስከ ግማሹ ይቀንሳል።

2.1 ለወተት ምርት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችና ምንጮቻቸው

በአንስሳት መኖሪያ ውስጥ መካተት ያለባቸው ንጥረ ነገሮች፣ ሐይል ሰጪ፣ ኘሮቲን፣ ማዕድናት ሻይታሚኖችና ውሀ ናቸው።

ውሀ

- በአንስሳት የሰውነት አሰራር ውስጥ ውሀ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የአንድ ጥጃ ክብደት $3/4$ ው ውሀ ሲሆን በአንድ ላም አጠቃላይ ክብደት ግማሹ ውሀ ነው።
- ለላሞች የሚያስፈልገውን የውሀ መጠን የሚወስኑ በርካታ ምክንያቶች አሉ። በመኖሪያ ውስጥ ያለ የውሀ መጠን፣ ላሚ የተመገበችው ደረቅ መኖሪያ መጠን፣ ላሚ የምትሰጠው የወተት ምርት መጠን፣ የአካባቢው ሙቀት መጠን፣ ላሚ የምትልሰው የጨው መጠን የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ።

ሀይል ሰጪ

- ይህ ንጥረ ነገር ለወተት ላሞች በከፍተኛ መጠን የሚፈለግና የወተት አሰራርን የሚወስን ዋና ንጥረ ነገር ነው። ለአንድ ላም የሚያስፈልገው የሀይል ሰጪ ንጥረ ነገር መጠን በምትሰጠው የወተት መጠን ይወሰናል። በተጨማሪም እርግዝናና የላሞች እንቅስቃሴ የኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር መጠን ይወስናሉ።

- ምንጭ፡ አሰር አልባ መኖሪያ /ኮንሰንትሬት/፣ የሳር ዘሮችና ቅጠላ ቅጠሎች፣ የብርዕ እህሎች፣ የእርሻ ተረፈ ምርቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ።
- የእጥረት ምልክቶች፡ የሐይል ሰጪ ንጥረ ነገር በመኖሪያ ውስጥ በበቂ መጠን ከሌለ ላሚ ትከላለች፣ የወተት ምርቷም ይቀንሳል።

ኘሮቲን

- ኘሮቲን በሁለተኛ ደረጃ እጅግ ተፈላጊ ንጥረ ነገር ነው። በወተት አሰራር ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
- ምንጭ፡ የቅባት እህሎች ጭማቂ /ፋጉሎ/፣ የአባዝር የመኖሪያ ዓይነቶች /አልፋልፋ፣ ሌስምዲየም፣ የላም አተር የመሳሰሉት/፣ የተፈጠጠ የጥራጥሬ እህሎች /አተር፣ ባቄላ፣ ቦለቄ እና የቅንጣባ የመኖሪያ ዓይነቶች (ሊውሲኒያ፣ የርግብአተር፣ ሴስባኒያ የመሳሰሉት)።
- የእጥረት ምልክቶች፡ የወተት ምርት ፍጥነት ያሽቆለቁላል እንዲሁም የላሚ ክብደት በፍጥነት ይቀንሳል።

ማዕድናት

- ማዕድናት ለላሞች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሲሆኑ አነስተኛ በሆነ መጠን ይሰጣቸዋል።
- ምንጭ፡ ጨው፣ የኖራ ድንጋይ/አፈር፣ የተለያዩ የመኖሪያ ተክሎችና እህሎች ይጠቀሳሉ።

2.2 የወተት ለሞች ዋና ዋና የመኖ ዓይነቶች ስዕላዊ መግለጫዎች



2.3 ለወተት ላሞች መኖር እና የመጠጥ ውሀ መጠን

የወተት ላሞች የመኖር አመጋገብ ዘዴ የሚከተሉትን አራት ወቅቶችን የተከተለ ቢሆን ከወተት ከብቶች የሚገኘውን ጥቅም ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል። እነዚህም፡-

1. የሽግግር ወቅት

- በእርግዝናዋ የመጨረሻ 21 ቀናት ቀደም ብሎ እና ከወለደችበት ቀን 21 ቀናት በኋላ /በድምሩ 42 ቀን ያለውን ጊዜ የሽግግር ወቅት እንለዋለን። ይህም የመጀመርያ ከፍል ነው።
- በዚህ ወቅት ከፍተኛ ኃይል ያለው ለምለም ሳርና ቅጠላቅጠል በሚገባ ሊፈጭ የሚችል ምጥን መኖር በበቂ ሁኔታ ያስፈልጋታል።
- በዚህም በአመጋገብ ሥርዓት ሊደርሱ የሚችሉ የጤና ችግሮችን መቀነስ ይቻላል።
- ነገር ግን ላሟ እንደወለደች ባሉት ሦስት ቀናት ውስጥ ኮንሰንትሬት መኖር መመገብ ተገቢ አይደለም። ከዚህ ይልቅ በቂ ውሀ እና ቅጠላቅጠል መስጠት ተመራጭ ነው።

2. የወተት ምርት ጣሪያ የሚደርስበት ወቅት (ከ2-4 ወር)

- ይህ ወቅት የላሟ ሰውነት ክብደት በጣም የሚቀንስበት የወተት ምርቷ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምርበት ጊዜ ነው። ይህ ወቅት የላሟን የወተት ምርት ጣሪያ የምናውቅበት በመሆኑ የሚሰጣት መኖር ውሀ መጠን ይህንን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት።

3. ከ4ኛ ወር እስከምትነጥፍበት ጊዜ

- ይህ ወቅት የወተት ምርት ቀስ በቀስ የሚቀንስበት ጊዜ ነው። ላሟ የምትሰጠው የወተት መጠን ልክ የሚያስፈልጋትን የኮንሰንትሬት መጠን ቀስ በቀስ መቀነስ ይቻላል።

4. የምትነጥፍበት ወቅት

- ላሟ በዚህ ወቅት በፍጥነት እያደገ ያለ ሽል ስለሚኖራት ላሟን ማለብ አይገባም። በዚህ ወቅት የሚደረግ የአመጋገብ ዘዴ ላሟ ከወሊድ ጋር የሚገጥማትን ችግር ለመቀነስ፣ ከወለደች በኋላ የምትሰጠውን የወተት መጠን ከፍ ለማድረግ፣ የሽሉ እድገት እንዲፈጥንና ጤነኛና ጠንካራ እንዲሆን ያግዛል።

ከ2.3 የቀጠለ

1. ለሞች እንዴት እንዲጠፉ ማድረግ ይቻላል?

- ለሚያሰጣትን የኮንሰንትሬት መጠን በመቀነስ፤
- የወተት ምርቷ ከፍተኛ ከሆነ የእርግዝናዋ ጊዜ ሊያልቅ እንደ ወር ተኩል ሲቀራት የወተት አለባ እንደ ቀን እየተዘለለ በማለብ በተከታታይ ባሉ ቀናት አለባ ማቆም፤
- የወተት ምርቷ አነስተኛ ከሆነ በቀጥታ አለባ ማቆም ይቻላል። ነገር ግን የጡት በሽታ እንዲያጋጥማቸው መከታተል ያስፈልጋል።

2. ለሞች በወቅቱ እንዲጠፉ ማድረግ የሚያስገኘው ጥቅም

- ለግት በቂ ጊዜ በመስጠት እንዲያገግም በማድረግ ከወሊድ በኋላ የወተት ምርትን ከፍ ለማድረግ፤
- ለጥጃው /ሽሉ/ በቂ መኖ ለማትረፍ ጠንካራና ጤነኛ ጥጃ ለመውለድ፤
- ለሚን ከተለያዩ ድንገተኛ የበሽታ ችግሮች ለመከላከል፤

የጥገቱ ዓይነት	የወተት ምርት መጠን (በቀን)	የውሃ መጠን (በቀን)
ጥጃች	-	ከ5-20 ሊትር
ጊደሮች	-	ከ20-50 ሊትር
ታላቢ ለሞች	ከ10 ሊትር	ከ65-100 ሊትር
ታላቢ ለሞች	ከ10-20 ሊትር	ከ100-145 ሊትር
ታላቢ ለሞች	ከ20-30 ሊትር	ከ145-185 ሊትር
የነጠፈች ለም	-	ከ65-75 ሊትር



2.4 ለወተት ላሞች የሚሰጥ የአሰር-አልባ (ኮንሰንትሬት) እና አሰር-በዝ (ራፌጅ) አመጣጥኖ መስጠት

የአሰር-አልባ (ኮንሰንትሬት) እና አሰር-በዝ (ራፌጅ) የመኖ መጠን ማወቅና በዚህ መሠረት መመገብ የላሞች ጨጓራ ውስጥ ያለን የፍጭት ሥርዓት/ሂደት እንዲያዘጋጅ፣ አላስፈላጊ ወጪ እንዲያስከትል እና የወተት ምርትና ምርታማነትን ከፍ እንዲል ለማድረግ ያስችላል።

ቁልፍ መልዕክት

- የአሰር-አልባ መኖ መጠን ላሞችን በመመገብ የወተትን ምርት ማሻሻል ይቻላል ። ነገር ግን የአሰር - አልባ መጠን ከ1/5ኛ በላይ ከሆነ አዋጪ ላይሆን ይችላል፤
- የወተት ከብት አርቢዎች በቂ መሬት ካላቸው የተሻሻሉ መኖ ተክሎችን በመትከልና በመመገብ አላስፈላጊ ወጪን መቀነስ ይችላሉ።

